



ANT systeemvereisten

Het ANT-programma dient altijd **lokaal** te worden geïnstalleerd, d.w.z. op het systeem/de pc waarmee u de ANT wilt gebruiken, **ook** als het systeem in een netwerk is opgenomen en u gebruikmaakt van een multi-user (server) licentie.

Systemeisen voor een laptop of een pc waarop u de ANT wilt gebruiken

Besturingssysteem: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Let op: Vista wordt afgeraden!
Intern geheugen: minimaal 250Mb
Monitor: 1024 x 768 of hoger
standaard muis
vrije USB-poort voor de aansluiting van de CM-stick
Optioneel: microfoon (te gebruiken bij de hoofdrekentaken)

Systemeisen voor een multi-user (server) licentie

Lokaal systeem: zie boven
Server: besturingssysteem Windows2000, Windows2003 of Windows XP
USB-poort server: vrije poort voor aansluiting van de CM-stick

Let op! Ook in geval van een multi-user (server) licentie dient het ANT-programma **lokaal** te worden geïnstalleerd, en dus **niet op de server**, aangezien in dat geval de kwaliteit van de 'real time operations' (reactietijdmetingen) niet kan worden gegarandeerd.

Een 'terminal netwerk' voldoet dus niet, ook omdat de ANT gebruikmaakt van geluidssignalen en bij sommige taken ook een microfoon (voice key) wordt gebruikt.

CM-drivers voor 32- en 64- bitsprocessoren

Mocht u de ANT als gebruiker overzetten van uw huidige systeem met een 32 bitsprocessor naar een nieuw systeem met een 64 bitsprocessor, dan dient u een nieuwe driver voor de CM-stick te installeren. U kunt die downloaden op de website van Wibu-systems BV (<https://www.wibu.com/nl/user-software.html>, kies Codemeter User Runtime for Windows - version 6.20a | 31.05.2016 | multilanguage). NB: Wibu-systems update deze driver regelmatig. Het wordt aanbevolen om uw driver eenmaal per jaar te vervangen door de meest recente versie.

Meer informatie? Mail uw vraag naar klantenservice@boomtestuitgevers.nl of bel met Klantenservice: (020) 524 45 14.
--